

Instalação do driver OKI, famílias B400 e MB400 (B430.....B431...MB480...MB491...) em Ambiente Linux ( 02 métodos: via sistema ou via cups)

#### MÉTODO A=> Via CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA


 Localize e clique no ícone "Configuração do Sistema";




**2.** Em seguida, clique no ícone "**Impressão"**;



 Uma vez que a janela "Imprimindo" esteja aberta, clique no botão "Adicionar";



- 4. Defina a maneira de conexão do equipamento. Para equipamentos em rede, selecione "Host ou Impressora LPD/LPR"; ou selecione a impressora desejada (caso seja reconhecida automaticamente) e clique no botão "Avançar"
- **5.** Na janela a seguir, clique em fornecer arquivo PPD, localize e selecione o arquivo ok400PSBP.ppd.gz na pasta a qual foi salvo e clique em "Abrir"



👂 🗐 🛽 Imprimindo - localh<u>ost</u>

Não há impressoras configuradas ainda.

Adicionar 🔻

Adicionar


Conectado a localhost






8. Imprima uma página de teste;

7. Atribua os opcionais que a impressora possui;






**9.** Na janela a seguir, insira os atributos da impressora, como nome, descrição do equipamento e localização;

10. Fim do procedimento;



#### MÉTODO B => Via CUPS

Abra o browser, e digite <a href="http://localhost:631">http://localhost:631</a>, para acessar a interface do CUPS;




2. Clique no link "Adding Printer and Classes";

# CUPS for Administrators Adding Printers and Classes

3. Na tela a seguir, clique no botão "Add Printers". Insira o usuario e senha;



**4.** Em seguida, definiremos a porta da impressora. Para equipamentos em rede, selecione a opção "LPD/LPR Host or Printer". Clique no botão "Continue";





**5.** Insira no campo **"Connection"** o endereço de rede referente ao equipamento e defina o nome da porta;



**6.** A seguir, defina um nome para a impressora, assim como a sua descrição e sua localização. Marque o check box **"Sharing"**, caso este seja um equipamento a ser compartilhado;



7. Na tela a seguir, localize o campo "Or Provide a PPD File:" e clique no botão "Browse...". Localize e selecione o arquivo "OKB431\_a.ppd" na pasta o qual foi salvo. A seguir clique no botão "Add Printer";



**8.** Ao final, configure os recursos, tamanhos de papel e opcionais existentes na impressora.



9. Fim do procedimento;